

Die Grundeinstellungen für Outlook 2007 bis 2016

1. In Outlook 2007 rufen Sie den Befehl **Extras – Kontoeinstellungen** auf, in Outlook 2010/2013 **Datei – Kontoeinstellungen – Kontoeinstellungen**.
2. Auf dem Register **E-Mail** klicken Sie auf **Neu**.
3. In Outlook 2007 wählen Sie **Microsoft Exchange, POP3, IMAP oder HTTP** aus, in Outlook 2010/2013 **E-Mail-Konto**. Klicken Sie auf **Weiter**.
4. Im nächsten Dialog lassen Sie die Felder leer. Wählen Sie die manuelle Konfiguration und klicken Sie auf **Weiter**.
5. Wenn Sie Ihr Outlook mit einem Konto auf dem Exchange- Server in Ihrer Firma verbinden wollen, wählen Sie **Microsoft Exchange** aus. Andernfalls entscheiden Sie sich in Outlook 2007 für **Internet-E-Mail**, in Outlook 2010/2013 für **POP oder IMAP** **1** (bzw. **Outlook.com** und **Exchange Active- Sync**). Dann klicken Sie auf **Weiter**.
6. Geben Sie Ihren Namen und darunter die **E-Mail-Adresse** für das Konto ein.
7. Im Feld Kontotyp wählen Sie **POP3** oder **IMAP** **2** aus. Wenn Sie nicht sicher wissen, dass es sich um ein IMAP-Konto handelt, nehmen Sie **POP3**.
8. In die Felder **Posteingangsserver** **3** und **Postausgangsserver (SMTP)** geben Sie die Einstellungen ein, die Sie von Ihrem EMail- Provider erhalten haben; eine Übersicht über die Einstellungen für die wichtigsten Provider finden Sie ab Seite 6.
9. Im Feld **Benutzername** **4** schlägt der Outlook-Assistent den Namen aus der oben angegebenen E-Mail-Adresse vor. Hier müssen Sie in der Regel die komplette E-Mail-Adresse eingeben und deshalb **@provider.de** (also die jeweilige Provider- Adresse) ergänzen.
10. Im Feld darunter tragen Sie das **Kennwort** ein, das Sie bei der Einrichtung des E-Mail-Kontos bei Ihrem Provider angegeben haben bzw. das Sie von Ihrem Provider erhalten haben.
11. Damit Sie nicht bei jedem E-Mail-Abruf das Kennwort wieder neu eintippen müssen, schalten Sie die Option **Kennwort speichern** ein.
12. Die Einstellung **Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)** **5** lassen Sie deaktiviert – es sei denn, Ihr Provider hat explizit angegeben, dass Sie sie einschalten müssen.

Die Grundeinstellungen für ein Postfach mit POP3 bei Google Mail.